


Anchor[®]



Coussin pour animal



Conçu par Anchor Studio

Modèle N°: 0022396-00001-14

MEZ Needlecraft GmbH, 2021. Tous droits réservés.



Anchor Crafty Fine 250g - Art. N° 4774200 - * (couleur n°)

Intermédiaire



45 cm Ø approx.
Hauteur env. 16 cm



4x *00117, 4x *00113



6 mm



N° 18

MILWARD

MILWARD

IL FAUT AUSSI:

De la mousse d'épaisseur 1 cm d'épaisseur
1x disque de Ø 42 cm
1x rectangle de 12 cm x 140 m
Environ 10 pinces à linge

Coussin pour animal

ECHANTILLON

11 B x 7 rangs = 15 x 15 cm

ABRÉVIATIONS

mc maille coulée
ms maille serrée
m.air maille en l'air
B bride
rép répéter

«Bride» de début de tour = 1 ms dans le brin avant de la m.air du haut du début du tour précédent, 2 m.air.

REMARQUE

Le panier se crochète en tours qui commencent par 3 m.air qui représentent la 1ère B des tours.

Pour changer de tour discrètement, on remplace les 3 m.air de début de tour par 1 ms dans le brin avant de la m.air du haut du début du tour précédent, 2 m.air; terminer chaque tour par 1 mc dans la m.air du haut du début du tour.

La base du panier ainsi que les montants ont 2 épaisseurs au crochet avec de la mousse entre les 2; cette mousse ne doit pas être trop molle car elle forme le squelette du panier, il ne faut pas que les montants s'affaissent.

COUPE ET PRÉPARATION DE LA MOUSSE

Disque de 42 cm de Ø = intérieur de la base

Bande rectangulaire de 132 cm long et 12 cm large = intérieur des montants, vérifier les dimensions des disques au crochet avant de couper ce rectangle. Fermer le rectangle en anneau en cousant les 2 largeurs ensemble.

EXPLICATIONS

Faire 1 disque en bleu clair (intérieur) et 1 en bleu foncé (extérieur), comme suit :

Commencer par un anneau magique.

Tour 1 : 8 ms dans l'anneau, fermer par 1 mc dans la 1ère m du tour.

Tour 2 : 3 m.air (= 1 B) + 1 B dans la m qui se trouve à la base des 3 m.air, 2 B dans chaque m suivante (= 16 m).

Tour 3 : 1 ms dans le brin avant de la m.air du haut du début du tour précédent, 2 m.air, 1 B dans la m qui se trouve à la base de la ms, 2 B dans chaque m suiv (= 32 m).

Tour 2 : 3 m.air (count as 1 tr) + 1 B dans la première maille du tour précédent, 2 B dans chaque m (16 m).

Tour 3 : B de début de tour + 1 B dans la m qui se trouve à la base des 3 m.ai, 2 B dans chaque m (32 m).

Tour 4 : B de début de tour, *1 B dans les 2 m suiv, 2 B dans les m suiv*, rép de * à *, 1 B (42 m).

Tour 5 : B de début de tour, *1 B dans les 3 m suiv, 2 B dans les m suiv*, rép de * à *, 1 B (52 m).

Tour 6 : B de début de tour, *1 B dans les 4 m suiv, 2 B dans les m suiv*, rép de * à *, 1 B (62 m).

Tour 7 : B de début de tour, *1 B dans les 5 m suiv, 2 B dans les m suiv*, rép de * à *, 1 B (72 m).

Tour 8 : B de début de tour, *1 B dans les 6 m suiv, 2 B dans les m suiv*, rép de * à *, 1 B (82 m).

Tour 9 : B de début de tour, *1 B dans les 7 m suiv, 2 B dans les m suiv* rép de * à *, 1 B (92 m).

Tour 10 : B de début de tour, *1 B dans les 8 m suiv, 2 B dans les m suiv*, rép de * à *, 1 B (102 m).

Tour 11 : 1 m.air, 1 ms dans chaque m .

Placer les 2 parties du bas, envers contre envers, avec la bleu clair au dessus, et les assembler avec le fil bleu clair, en faisant des ms en ne prenant que le brin avant de la bleu clair et le brin arrière de la partie bleu foncé, sans oublier d'insérer le disque de mousse à l'intérieur avant de terminer la couture (quand il reste environ 15 cm à coudre).

Terminer ce tour par 1 mc dans la 1ère m du tour, et garder le fil en place.

MONTANT INTÉRIEUR

Avec le fil bleu clair, insérer le crochet sous le brin avant du dern tour du bas (voir la photographie 1).

Faire 5 tours en B en fermant chaque tour par 1 mc. Garder le fil en place.

MONTANT EXTÉRIEUR

Avec le fil bleu foncé et en crochétant dans l'autre sens que précédemment; le 1er tour de B se fait dans le brin externe des ms du bas, et se fermer par 1 mc.

Faire 5 tours en br, arrêter.

FINITIONS

Placer la bande de mousse entre les 2 montants, maintenir les 3 épaisseurs en place avec des pinces à linge. Assembler les 2 montants en mc, avec le fil clair, en insérant le crochet de l'extérieur vers l'intérieur, en ne prenant que les brins qui se trouvent face à la mousse (voir la photographie 2).

Terminer le tour par 1 mc dans la 1ère m du tour, arrêter.
Rentrer les fils en les divisant, pour rentrer soigneusement chacun de ces brins dans des directions différentes; de cette façon, les fils rentrés seront invisibles.

PHOTOGRAPHIE 1



PHOTOGRAPHIE 2



Remarque : Comme le fil Crafty Fine est un fil recyclé à partir de matières textiles de couleurs différentes et n'est pas re teint, il peut y avoir de légères variations de couleur et de grosseur. Nous vous recommandons donc d'acheter suffisamment de fil pour votre projet. Nous vous conseillons également d'utiliser un crochet sans manche, qui est plus facile à manier. Les premiers noeuds pourront vous sembler un peu difficiles, mais vous vous habituerez vite et le résultat final en vaut la peine.

CONSEILS DE LAVAGE

- Toujours laver à une température la plus chaude possible – en adéquation avec la température recommandée, avec un essorage bref. Utiliser beaucoup d'eau en cas de lavage à la main. Nous recommandons l'utilisation de feuilles de décoloration pour les couleurs sombres.
- Ne pas utiliser de javellisant.
- Ne pas sécher en machine. Sécher à plat.
- Repasser à température élevée en utilisant un chiffon humide.
- Nettoyage à sec professionnel au tétrachloroéthylène.
- Ne pas utiliser d'agents blanchissants (ni aucun détergent contenant des agents blanchissants).
- Nous recommandons d'utiliser un adoucisseur pour préserver la douceur naturelle du fil.

Modèles et contenu Copyright © Anchor (MEZ Needlecraft GmbH)

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans un système de recherche ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre, sans l'autorisation du propriétaire des droits d'auteur. Les modèles ne peuvent être faits pour la revente. Les extraits et l'utilisation des images doivent être approuvés par autorisation écrite du propriétaire des droits d'auteur.

MEZ Needlecraft GmbH · Hauptstraße 78 · D-79336 Herbolzheim, Allemagne · AnchorCrafts.com